


## GRABACIÓN DE AUDIENCIAS

- 1) Ingresar al programa "OBS" haciendo doble click en su ícono.



- 2) Primero, chequear en el monitor que está ingresando señal de video. Y segundo, en el vúmetro, también chequear que está ingresando la señal de audio de los micrófonos.



- 3) A continuación, chequear en la consola de audio, que el volumen de cada uno de los micrófonos, esté aproximadamente en volumen medio.




- 4) Y que la función “Phantom Power” esté activada.




- 5) Para comenzar el registro, hacer click en “Iniciar grabación”.



- 6) Sí, durante el registro se desea pausar, hacer click en “Pausa”. Y para reanudar la grabación, hacer click de nuevo en el mismo botón.  
Una vez finalizada la audiencia, hacer click en “Detener grabación”.



- 7) Para cerrar el Programa, hacer click en “X”.




- 8) Luego, para guardar correctamente los archivos de los registros de audiencias, hacer click en “Explorador de Windows”. Buscar la carpeta “Grabaciones Audiencias - OBS”. Seleccionar el archivo de dicha grabación. Y “Cambiar Nombre”.  
Por defecto, el Programa “OBS”, guarda todos los archivos con la “Fecha” y la “Hora”. Sin borrar dichos datos, agregar “N° de Expediente” y “Carátula”.  
Importante: Nunca borrar la extensión “.MP4”



# SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

## TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA - PROVINCIA DE LA RIOJA





### GRABAR DVD (DVD Styler)

- 1) Introducir un **DVD virgen** en la **PC**. Y si se abre una ventana por dicha acción hacer click en **“CANCELAR o CERRAR”** dicha ventana.
- 2) Doble click **ícono DVD Styler** para abrir el programa.
- 3) Al iniciar el programa se abre ventana de **“BIENVENIDO”**, donde hay que seleccionar en **“RELACION ASPECTO” 16:9**.
- 4) Se abre ventana **“SELECCIONAR PLANTILLA PARA LOS MENUS DEL DVD”**. Tipear el Título del DVD. Número del Expte, Caratula y fecha.
- 5) Doble click sobre cada uno de los **“botones del diseño del menú”** que estamos diseñando para cambiarle el color (del color azul que traen por defecto al color blanco). Al abrirse la ventana hacer click en color de relleno y seleccionar el color blanco. Aceptar.
- 6) Click en **“ARCHIVOS”** y buscar en el directorio la **CARPETA** donde se encuentra el archivo **“FONDO DE PANTALLA PARA DVD - TSJ”**. Doble click en dicho archivo. Se ve que cambia el fondo de la pantalla del menú del DVD. Si hay varias pantallas del menú, hacer click en cada uno de los **“MENU (menú 1, menú 2, menú 3)”** y hacer doble click en el mismo archivo **“FONDO DE PANTALLA PARA DVD – TSJ”**.
- 7) En el **directorio buscar la “CARPETA”** donde están los archivos de video que se desea grabar en el DVD. Hacer click en dicha **“CARPETA”** y se visualizan los archivos de video. **Arrastrar cada uno de los archivos de video a la “VENTANA DE ABAJO”** donde dice **“ARRASTRAR AQUÍ TU VIDEO DESDE EL EXPLORADOR DE ARCHIVOS”**.
- 8) En el **“MENU SUPERIOR”** click en el **“ICONO DE DVD EN FUEGO”** (si uno pone el mouse en dicho ICONO se puede leer **“QUEMAR...”**). En la ventana que se abre hacer click en **“COMENZAR”**.
- 9) Se abre una **“VENTANA GENERAR DVD”** donde se puede ver el proceso de grabación.
- 10) Al finalizar cerrar el programa. Se abre ventana preguntando si desea guardar el proyecto. Click **“NO”**.
- 11) Se abre ventana preguntando si deseamos limpiar información de cache. Click **“SI”**.